


TP1 – Création des machines virtuelles Windows

Sommaire


1 - Création de la VM Windows 2022 Server.....2

1 - Création de la VM Windows 2022 Server


→ On clique sur **Configurer ce serveur local** dans le gestionnaire de serveur :




→ On clique sur le nom de l'ordinateur pour ouvrir les **propriétés système** :





→ On clique sur **Modifier** et on modifie le nom du serveur en **AD** :



→ On sélectionne le mode **réseau interne** sur VirtualBox et on accède au **Centre réseau et partage** pour modifier la configuration IP :





Centre Réseau et partage

« Réseau et Internet » Centre Réseau et partage

Page d'accueil du panneau de configuration

[Modifier les paramètres de la carte](#)



Modifier les paramètres de partage avancés

Afficher les informations de base de votre réseau et configurer des connexions

Afficher vos réseaux actifs

Réseau Réseau public	Type d'accès : Internet Connexions : Ethernet
--------------------------------	--------------------------------------------------

Modifier vos paramètres réseau

-  [Configurer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau](#)
Configurez une connexion haut débit, d'accès à distance ou VPN, ou configurez un routeur ou un point d'accès.
-  [Résoudre les problèmes](#)
Diagnostiquez et réparez les problèmes de réseau ou accédez à des informations de dépannage.

Voir aussi

- Options Internet
- Pare-feu Windows Defender

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)

Général

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

Obtenir une adresse IP automatiquement

Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP :	192 . 168 . 3 . 1
Masque de sous-réseau :	255 . 255 . 255 . 0
Passerelle par défaut :	192 . 168 . 3 . 254

Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré :	192 . 168 . 3 . 1
Serveur DNS auxiliaire :	. . .

Valider les paramètres en quittant

Avancé...

OK Annuler

